

Stand: 30.03.2026

Installation und Einrichtung der ZVT-Schnittstelle

1. Installation / Voraussetzungen

Als Grundvoraussetzung zur Nutzung der ZVT-Schnittstelle, wird die Gastrokasse **ab der Version 3.9.79** oder neuer benötigt.

Innerhalb dieser Version der Provendis Gastrokasse, werden alle Komponenten für die Nutzung der ZVT-Schnittstelle **bereits vorinstalliert**, so dass eine separate Installation komplett entfällt!

1.1 Aktualisierung der Kassensoftware

Sofern Sie noch eine ältere Version der Gastrokasse nutzen, so müssen Sie diese zunächst auf den aktuellen Stand (oder minimum auf Version 3.9.79) updaten.

[Downloads zur Provendis Gastrokasse](#)

Prüfen Sie hierfür im vorhinein, ob Sie über eine aktuelle Update-Lizenz (typischerweise die Jahreslizenz) verfügen und somit, ob Sie das Update der Gastrokasse durchführen können.

1.2 Freischaltung der Schnittstelle

Zur Nutzung der Schnittstelle benötigen Sie die entsprechende Erweiterung Ihrer Kassenlizenz.

Sollten Sie die Schnittstelle noch nicht erworben haben, so wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler oder direkt an den Support von Provendis, um ein Angebot für die Zusatzerweiterung zu beziehen.


2. Einrichtung

Nachfolgend finden Sie Hinweise zur Einrichtung der ZVT-Schnittstelle in Ihrer Gastrokasse. Dem ist vorausgesetzt, dass die in Punkt 1 genannten Sachverhalte geklärt und korrekt sind.

2.1 Konfigurationsoberfläche aufrufen

Zum Start der Einrichtung, öffnen Sie zunächst die Provendis Gastrokasse und melden Sie sich mit einem Benutzer an.

Navigieren Sie über das Menü (unten links) zur Systemkonfiguration und zu den Schnittstellen-Einstellungen.




Im Einstellungsfenster sollten Sie nun einen Tab „Karten-Terminal“ angezeigt bekommen. Wählen Sie den Tab aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Konfiguration Karten-Terminal >>“.

(Sollten Sie diese Option nicht angezeigt bekommen, so haben Sie Ihre aktuelle Lizenz mit der freigeschalteten ZVT-Schnittstelle noch nicht ordnungsgemäß eingelesen.)

System-Konfiguration - Schnittstellen-Einstellungen

Einstellungen für die Schnittstellen zu Karten-Terminal

Möchten Sie eine dieser Schnittstellen nutzen, müssen Sie die Einstellungen für die Daten-Anbindungen u.ä. vornehmen.



2.2 Einstellungen festlegen

In der Konfigurationsoberfläche angelangt, müssen Sie nun, wie auf dem Bild unterhalb rot markiert, die IP-Adresse und den Standard-Port Ihres Kartenterminals eintragen.

Die entsprechenden Informationen müssen Sie dem Gerät selbst entnehmen. Richten Sie sich hier für nach der Gebrauchsanleitung des verwendeten Gerätes.

Terminal-Steuerpanel

Konfigurationseinstellungen

Terminals IP-Adresse: 192.168.1.50 (Beispiel) Ping IP

Terminals Port: 20007

Logdatei-Pfad: C:\Program Files (x86)\Provendis Software\Gastrokasse 3.9\Module\PVZvt\stand

Datenbank-Pfad: (optional)
ID der Zahlung wird nicht in der Datenbank gespeichert

Einstellungen der Logdateiaufzeichnung: Alles Fehler Dateninfo

Lizenz-Pfad: C:\Program Files (x86)\Provendis Software\Gastrokasse 3.9\gastrokasse39.liz

Speichern Schließen

Sobald Sie die Informationen korrekt eingetragen haben, können Sie über die Schaltfläche „Ping IP“, prüfen ob eine Verbindung hergestellt werden kann.

Die restlichen Angaben, für die verschiedenen Dateipfade, können Sie so belassen.

Sobald Sie alles eingestellt haben, speichern Sie Ihre Einstellungen. Die Schnittstelle ist nun einsatzbereit.