

## Wichtige Einstellungen bei der Installation des MS SQL Server

Einstellungen während der Installation:

**Betriebsart:** gemischter Modus / Serverauthentifizierung

**Sprache:** Deutsch

**Standardbenutzer:** sa - Passwort vergeben

**SQL-Browser:** automatisch starten lassen

Nach der Installation:

Aktiviere Protokolle für Netzwerkkonfiguration und Clientkonfiguration:

- *TCP/IP,*
- *Shared Memory,*
- *Named Pipes*

SQL-Dienst nach Einrichtung beenden und neustarten.

Firewall:

- TCP-Port **1433** freigeben
- UDP-Port **1434** freigeben
- Datei **sqlsrv.exe** im Programmverzeichnis des SQL-Server freigeben

## Wichtige Einstellungen für den Provedis Planer (NET)

Dateisystem:

Zentrales Verzeichnis mit Schreib- und Leserechten für die Clients einrichten, zur Ablage der Formulare und Dokumente.

Client-PC's:

Stellen Sie sicher das der MS SQL Server von allen Clients aus erreichbar ist.

Um die Verbindung zu testen:

- Erstellen Sie eine neue Text-Datei.
- Ändern Sie die Dateiendung von **“.txt“** auf **“.udl“**.
- Doppelklick auf die neue Datei „Neues Textdokument.udl“.
- Es öffnet sich ein neues Fenster *Datenverknüpfungseigenschaften* im Reiter „Verbindung“ klicken Sie auf die leere Auswahlbox, wenn der SQL Server erreichbar ist, wird dessen Instanzname nun in der Auswahlliste erscheinen.
- Wählen Sie Ihre SQL Instanz und tragen Sie die Zugangsdaten ein.
- Klicken Sie auf „Verbindung testen“ um den Vorgang abzuschließen.